

Datenübernahme



TimeMaster Windows -> Timemaster WEB




1. Export der Daten aus der Auswertesoftware (TMWIN)

Zur Übernahme der Stamm- und Bewegungsdaten (Personaldaten, Buchungen, etc.) aus der Zeiterfassung ELV-TimeMaster zu Timemaster WEB ist eine aktuelle Version des Programms „Tools für ELV-TimeMaster“ (TMWTOOLS.EXE) ab der Version 5.43.11.1296 erforderlich.

Die Version kann in dem Programm unter „Hilfe->Info über“ eingesehen werden.




Der Export der Daten erfolgt in dem Tools-Programm unter Datenbank->Datenübernahme. Als Übergabeverzeichnis wird ein Unterordner „transfer“ in dem Auswerteverzeichnis vorbelegt und kann bei Bedarf über das Symbol am Ende der Zeile geändert werden. Durch Betätigung des Buttons „OK“ wird der Export ausgelöst. In dem Ordner liegt im Anschluss eine ZIP-Datei mit den exportierten Daten.



2. Import der Daten in Timemaster WEB

In Timemaster WEB muss zum Einlesen der zuvor exportierten Daten unter dem Menüpunkt „System“ der Eintrag „Datenübernahme“ ausgewählt werden.

Durch Betätigung der Schaltfläche „Durchsuchen“ kann nun die ZIP-Datei mit den exportierten Daten ausgewählt werden und anschließend die Auswahl der zu übernehmenden Daten erfolgen. Sofern vorab bereits Daten in der Weblösung erfasst wurden, wird mit orangem Hintergrund ein entsprechender Hinweis angezeigt. Wenn die Daten überschrieben werden dürfen, muss ein Haken gesetzt werden. Mit dem Button „Ausführen“ erfolgt der Import in die webbasierte Zeiterfassung.



Hinweis: Da webbasierte Lösung noch nicht alle Funktionen der bisherigen anwendungs-basierten Lösung umfasst, ist es nicht unwahrscheinlich, dass im Anschluss nach der Datenübernahme noch Informationen zu Problemen angezeigt werden. Die Probleme müssen bei Bedarf in Software manuell angepasst werden. Das Ergebnis der Datenübernahme wird zur späteren Überprüfung auch in der Dokumentenverwaltung gespeichert.